







3sweb デヂエ 8 操作手順書

操作手順書番号	R.3.3	Ver	2.0	分類	デヂエ	作成日	2006年3月24日	更新日	2009年4月10日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名		ライブラリの基本設定/リレーション	
図面(備考)		作業内容	
<div>1</div> 		<div>1</div> リレーションを設定するライブラリを開く 「ライブラリ管理」をクリック	
<div>2</div> 		<div>2</div> 「ライブラリの基本設定」をクリック	
<div>3</div> 		<div>3</div> 「リレーション」をクリック	



3sweb デヂエ 8 操作手順書

操作手順書番号	R.3.3	Ver	2.0	分類	デヂエ	作成日	2006年3月24日	更新日	2009年4月10日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名	ライブラリの基本設定/リレーション	
図面(備考)	作業内容	
<p>4</p> 	<p>4 「追加する」をクリック</p>	
<p>5</p> 	<p>5 リレーション名 関連付けるライブラリ キーフィールドの関連付け を登録</p> <p>(*) 関連付けるライブラリには参照先 ライブラリを指定します キーフィールドは参照キーとなる 両ライブラリのフィールドを指定します</p>	
<p>6</p> 	<p>6 このライブラリのフィールド 関連付けるライブラリのフィールド を登録します。</p> <p>リレーションの設定は以上で終了です</p>	

3sweb デヂエ 8 操作手順書

操作手順書番号	R.3.3	Ver	2.0	分類	デヂエ	作成日	2006年3月24日	更新日	2009年4月10日
メニュー名	ライブラリの基本設定			サイクル	随時	作成者	SDS	更新者	SDS

マニュアル名		ライブラリの基本設定/リレーション
図面(備考)		作業内容
<p>7</p> 		<p>7 レコード登録画面を表示してください 参照キーに設定したフィールドの横に リレーション名のボタンが表示されています</p> <p>キーを入力しボタンをクリックしてください</p>
<p>8</p> 		<p>8 参照先ライブラリから初期値を取得し 表示されます</p>